

Arbeitsplatz

Einstellungen Arbeitsplatz BENNYLAP

Drucker DIN A4 weiß
Manifestdrucker: Microsoft Print to PDF

Etikettendrucker
Amazon | BJS | DHL | DHL Express | DHL Freight | DHL Parce

Druckdaten: Grafik via Windows-Treiber
Drucker: Microsoft Print to PDF
Papierformat: v4
Papierquelle:
Ausrichtung: Hochformat
Ränder: oben: 0 mm, links: 0 mm

Einstellungen der Übersichten speichern
 Einstellung bei jedem Programmstart öffnen

Waage
Anschluss: aus
Typ: PCE PB-Serie
Host:
Stabilisierung: 0 Waage testen

Versandaufträge
 regelmäßig neu laden: 30 Sekunden
Auflistung: 30 Tage zurück
Quickmodus: 3 Tage zurück

Quickmodus
 beim Programmstart aktivieren
Aktion: Versand auslösen

OK

Anmerkung:

Die Einstellungen werden pro Arbeitsplatz definiert.

Manifestdrucker

Hier kann der Drucker für alle Ausdrücke auf DIN A4 weiß (Tagesabschluss, Ladeliste, Speditionsdokumente, Zoll, Gefahrgut ...) eingestellt werden.

Etikettendrucker

Hier kann der Etikettendrucker für die einzelnen Transportdienstleister eingestellt werden.

Hinweis :

In einigen Fällen sind auch Druckereinstellungen über Windows nötig, z. B. die Papiergröße, wenn nicht mit einem ZPL/EPL-Druckdatenstrom gearbeitet wird.

Wenn Drucker aus Terminalservern verwendet werden sollen, kann man "Einstellungen bei jedem Programmstart öffnen" auswählen.

Versandaufträge

Hier kann eingestellt werden, ob die Versandaufträge regelmäßig neu geladen werden sollen und in welchem Zeitabstand. Zudem kann eingestellt werden, wie viele Tage zurück die Versandaufträge geladen werden sollen.

Hinweis:

Setzen Sie einen Haken bei "Einstellungen der Übersichten speichern", können Sie die Zuordnung der Spalten anpassen und sicherstellen, dass die vorgenommenen Änderungen dauerhaft übernommen werden.

Quickmodus

Erklärung unter :

<https://hilfe.shipxpert.com/pages/viewpage.action?pagelD=1802249>

Waage

Einstellung unter :

<https://hilfe.shipxpert.com/display/SHIP/Waagenanbindung>